

Szampon z AN dla Tutti Frutti do włosów przetłuszczających się

Składniki na 200 ml do butelki 200 ml :

(25%) 50 ml	<u>Woda destylowana</u>
(20%) 40 ml	<u>Hydrolat lawendowy ekologiczny 100% czysty.</u>
(1%) 2 ml	<u>Eco Konserwant - proszek Geogard Ultra</u>
(8%) 16 ml	<u>Bio solubilizator</u>
(0.2%) 0.4 ml	<u>Olejek petitgrain (z liści drzewa pomarańczowego).</u>
(0.2%) 0.4 ml	<u>Olejek geraniowy Bourbon ekologiczny.</u>
(5%) 10 ml	<u>Olejek lawendowy Francja ekologiczny.</u>
(0.2%) 0.4 ml	<u>Olejek grejpfrutowy (biały).</u>
(40.4%) 80.8 ml	<u>Baza detergentowa AN EKOLOGICZNA</u>

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0.01g

Zlewka skalowana 250 ml

Butelka PET 200 ml transparentna z czarną pompką

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Łyżka miarowa poj. 1.0 ml

Bagietka z łopatką 15 cm

Pipetka miarowa 3 ml

Zaczynamy

- | | |
|--------|---|
| Krok 1 | W zlewce 250 ml odważ wodę, hydrolat i eco konserwant w proszku. Mieszaj, aż konserwant całkowicie się rozpuści. |
| Krok 2 | W drugiej zlewce odmierz bio solubilizator, olejki eteryczne i delikatnie wymieszaj. |
| Krok 3 | Do zlewki z olejkami wlej roztwór hydrolatu i wody, delikatnie wymieszaj tak, aby nie spenić roztworu. Na koniec dodaj bazę detergentową AN. Całość jeszcze raz delikatnie wymieszaj. |
| Krok 4 | Szampon przelej do butelki PET 200 ml z pompką, opisz etykietę i naklej na butelkę. Szampon początkowo będzie mętny, po kilku godzinach uzyska klarowność. |

Uwagi i przechowywanie

- Szmałon przechowuj w temp. pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i zużyj przed końcem terminu przydatności.