Nawilżający balsam do suchych dłoni

ECOSPA
Do It Yourself.

Składniki na 50 g do butelki airless 50 ml :

(5%) 2.5 g	Mocznik kosmetyczny
(88%) 44 g	Baza balsamowa EKOLOGICZNA
(3%) 1.5 g	Masło aloesowe
(3.7%) 1.85 g	Sorbitol
(0.3%) 0.15 g	Konserwant DHA BA - akceptowany przez ECOCERT

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Bagietka z łopatką 15 cm

Butelka Airless okrągła 50 ml

Zlewka skalowana 100 ml

Zlewka skalowana 50 ml

Zaczynamy

Krok 1	W zlewce szklanej 100 ml odmierz mocznik. Dodaj 10 gram bazy balsamowej i wymieszaj, aż mocznik całkowicie się rozpuści. Zlewkę możesz na krótko umieścić w ciepłej kąpieli wodnej. Gdy mocznik się rozpuści, dodaj pozostałą część balsamu aloesowego.
Krok 2	W drugiej, małej zlewce 50 ml odmierz masło aloesowe i sorbitol. Umieść w kąpieli wodnej, tak aby masło rozpuściło się.
Krok 3	Rozpuszczone masło i sorbitol dodaj do balsamu z mocznikiem jendocześnie mieszając.
Krok 4	Na koniec dodaj eco konserwant DHA BA i ponownie wymieszaj.
Krok 5	Przelej balsam do opakowania airless, opisz i naklej etykietę.

Uwagi i przechowywanie

- Balsam przechowuj w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i zużyj przed końcem terminu przydatności.
- Czystość mikrobiologiczna: grzyby i pleśnie < 100 CFU/ml; bakterie < 100 CFU/ml.
- Zalecany zakres pH 5.00 - 5.5; w próbie - 5.34