Krem z biofermentem z bambusa, olejem awokado i shea do cery suchej

ECOSPA
Do It Yourself.

Składniki na 50 g do butelki 50 ml :

(8%) 4 g	Olivem 1000
(12%) 6 g	Olej z awokado tłoczony na zimno
(10%) 5 g	Olej shea - frakcja płynna
(5%) 2.5 g	Gliceryna kosmetyczna roślinna 99.5% Ph. Eur.
(51%) 25.5 g	Woda destylowana
(2%) 1 g	Witamina E - Miks naturalnych tokoferoli T70
(10%) 5 g	Bioferment z bambusa - naturalny silikon
(2%) 1 g	Eco Konserwant - proszek Geogard Ultra

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Łyżka miarowa poj. 1,0 ml

Butelka Airless okrągła 50 ml

Termometr elektroniczny z sondą

Łyżka miarowa poj. 0,1 ml / 2,5 ml

Pipetka miarowa 3 ml

Bagietka z łopatką 10 cm

Zlewka skalowana 100 ml

Zlewka skalowana 50 ml

Zaczynamy

Krok 1	W zlewce 50 ml odważ Olivem (4g to ok. 2 łyżeczki miarowe o poj. 2,5ml) i oleje. W zlewce 100 ml odważ glicerynę, dodaj wodę, wymieszaj.
Krok 2	Przygotuj kąpiel wodną na palniku. Woda w kąpieli musi być gorąca, prawie wrząca. Do kąpieli wodnej wstaw zlewki i podgrzewaj obie do podobnej temperatury ok. 80 st. C. Temperaturę kontroluj termometrem. Gdy temperatura osiągnie ok. 80 st. C, część z olejem zacznij powoli wlewać do wody, jednocześnie mieszając.
Krok 3	Wyjmij zlewkę z połączonymi składnikami z kąpieli. Mieszaj przez kilka, kilkanaście minut, aż emulsja zagęści się i ostygnie poniżej 35 st. C. Następnie dodaj do zlewki witaminę E, dokładnie wymieszaj.
Krok 4	Do emulsji dodaj olejek eteryczny, wymieszaj. Następnie dodaj bioferment, wymieszaj.
Krok 5	Na koniec dodaj konserwant (1g to ok.1 łyżeczka miarowa o pojemności 1ml) i jeszcze raz wymieszaj. Krem przelej do opakowania i odstaw na kilka godzin do całkowitego ostygnięcia.

Uwagi i przechowywanie

- Krem przygotowany od podstaw najlepiej przechowuj w lodówce. Napisz datę ważności na opakowaniu i zużyj do końca zalecanego terminu przydatności.